T95100240 A

USB ドライバ

インストール手順書

対応型式:PHC-D08

PHE-3FB2

対応 OS :Windows 7(32bit,64bit) Windows 8(32bit,64bit) Windows 8.1(32bit,64bit) Windows 10(32bit,64bit) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2

<商標及びライセンスについて>

Microsoft Windows は、Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録 商標です。

Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2008 R2、 Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2 は Microsoft Corporation の 米国及びその他の国における登録商標です。

本マニュアルに記載されている会社名、製品名は、各社の商標及び登録商標です。

目次

Windows 7	3
ドライバのインストール	3
機器の接続	6
ドライバのアンインストール	8
Windows 8、Windows 8.1	11
ドライバのインストール	11
機器の接続	14
ドライバのアンインストール	16
Windows 10	19
ドライバのインストール	19
機器の接続	22
ドライバのアンインストール	24
Windows Server 2008 R2	27
ドライバのインストール	27
機器の接続	30
ドライバのアンインストール	32
Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2	35
ドライバのインストール	35
機器の接続	38
ドライバのアンインストール	40

_

Windows7

ドライバのインストール

1. ダウンロードしたファイルを任意の場所に展開し、フォルダ内の『**Setup.bat**』 ファイルをダブルクリックしてください。

PHC-D08-Driver-V1.00 +	 ✓ ✓	C-D08-Driver-V1.000,	検索・ク
整理 ▼ ライブラリに追加 ▼ 共有 ▼ 書き込む 新しい	フォルダー	8== •	· 🔟 🔞
☆ お気に入り ^ 名前 ^	更新日時種	類サ	イズ
🙀 ダウンロード 📃 driverfiles	2016/01/19 10:38 🏾	アイル フォル	
■ デスクトップ 😑 🚳 Setup.bat	2015/12/04 14:34 W	'indows バッチ	1 KB
 最近表示した場所 			
■ ドキュメント			
■ ピクチャ			
⇒ ミュージック 🖕			
2 個の項目			

2. 『ユーザーアカウント制御』が表示された場合は、『はい』をクリックします。



3.『次へ』をクリックします。



4. ドライバのインストールが開始されます。

デバイス ドライバのインストール ウィザード
ドライバをインストールしています
ドライバをインストールしています。しばらくお待ちください。完了するまでに時間がかかることがあり ます。
〈 戻る(B) 〉 次へ(N) 〉 キャンセル

5.Windows セキュリティが表示された場合は、『インストール』をクリックします。



6.『完了』をクリックします。

デバイス ドライバのインストー	・ルウィザード
	デバイス ドライバのインスト ール ウィザードの完了
	ドライバは、正しくこのコンピュータにインストールされました。
	今、このコンピュータにデバイスを接続できます。デバイス付属の説明書がある場 今は、最初に説明書をお読みください。
	ドライバ名 状態
1	✔ PATLITE CDC USB Dri 使用できます
	< 戻る(B) 完了 キャンセル

以上でドライバのインストールは完了です。

本ドライバをインストールすることで、USB ポートは仮想 COM ポートとして扱われ ますので、RS-232C と同じ制御ができます。 機器の接続

1. 機器とパソコンを USB ケーブルで接続してください。 接続後、ポップアップが表示されます。



しばらくすると『デバイスドライバーソフトウェアが正しくインストールされました』と表示されます。



 3. 機器が接続された状態で『コントロールパネル』→『ハードウェアとサウンド』を クリックします。(表示方法は『カテゴリ』にしてください)



4. 『デバイスマネージャー』をクリックします。



5. 『ポート(COM と LPT)』の下に『**USB Serial Port/PHC-D08(COM*)**』が 表示されます。

(PHE-3FB2の場合は、『USB Serial Port/PHE-3FB2(COM*)』)

※末尾の『(COM*)』の番号は、機器の制御時に使用します。



以上で機器の接続は完了です。

ドライバのアンインストール

 1. 機器が接続された状態で『コントロールパネル』→『ハードウェアとサウンド』を クリックします。(表示方法は『カテゴリ』にしてください)



2. 『デバイスマネージャー』をクリックします。



3. 『ポート』を開き、機器が認識されていることを確認してください。



※『USB Serial Port/』以降に接続した機器の型式が表示されます。

4. 『USB Serial Port/****』を右クリックして、『削除』をクリックします。



5. 『このデバイスのドライバーソフトウェアを削除する』にチェックを入れ、『OK』 をクリックします。

デバイスのアンインストールの確認	3
USB Serial Port/PHC-D08 (COM5)	
警告: システムからこのデバイスを削除しようとしています。	
▼このデバイスのドライバーソフトウェアを削除する	
OK キャンセル)
警告: システムからこのテハイスを削除しようとしています。]

以上でドライバのアンインストールは完了です。

Windows 8、Windows 8.1

ドライバのインストール

1. ダウンロードしたファイルを任意の場所に展開し、フォルダ内の『**Setup.bat**』 ファイルをダブルクリックしてください。

🚺 l 💽 🚺 = l		PHC-D08-Driver-V1.	.00		<u> </u>	□ ×
ファイル ホーム 共有	表示					~ O
🔄 🏵 - 🕇 📕 🕨 PH	C-D08-Driver-V1.00		v	C PHC-D	08-Driver-V1.000	検索 🔎
☆ お気に入り ^	名前	更新日間	時 種類		サイズ	
🍒 ダウンロード	I driverfiles	2016/0	1/19 16:32 774.	ル フォルダー		
📰 デスクトップ	🚳 Setup.bat	2015/1	2/04 14:34 Wind	dows バッチ フ	1 KB	
📃 最近表示した場所						
🧊 ライブラリ						
۲ </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
📓 ピクチャ						
ビデオ						
🚽 ミュージック						
¥						
2個の頃目						

2. 『ユーザーアカウント制御』が表示された場合は、『はい』をクリックします。



3.『次へ』をクリックします。



4. ドライバのインストールが開始されます。

デバイス ドライバのインストール ウィザード
ドライバをインストールしています
び ドライバをインストールしています。しばらくお待ちください。完了するまでに時間がかかることがあり ます。
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

5.Windows セキュリティが表示された場合は、『インストール』をクリックします。



6.『完了』をクリックします。

デバイス ドライバのインストール ウィザード
デバイス ドライバのインストール ウィザードの完了
ドライバは、正しくこのコンピュータにインストールされました。 今、このコンピュータにデバイスを接続できます。デバイス付属の説明書がある場 合は、最初に説明書をお読みください。
ドライバ名 状態 ✓ PATLITE CDC USB Dri 使用できます
< 戻る(日) 完了 キャンセル

以上でドライバのインストールは完了です。

本ドライバをインストールすることで、USB ポートは仮想 COM ポートとして扱われ ますので、RS-232C と同じ制御ができます。

機器の接続

1. 機器とパソコンを USB ケーブルで接続してください。 接続すると自動的にデバイスの設定が行われます。

デバイスの設定		×
USB Serial Port	/PHC-D08 (COM4) をインストールしています セットアップが必要なファイルをシステムにインストールするまでお待ちください。これには数分 かかる場合があります。	
	閉じ	3

 2. 機器が接続された状態で『コントロールパネル』→『ハードウェアとサウンド』を クリックします。(表示方法は『カテゴリ』にしてください)



3. 『デバイスマネージャー』をクリックします。



4. 『ポート(COM と LPT)』の下に『**USB Serial Port/PHC-D08(COM*)**』が 表示されます。

(PHE-3FB2の場合は、『**USB Serial Port/PHE-3FB2(COM*)**』) ※末尾の『(COM*)』の番号は、機器の制御時に使用します。



以上で機器の接続は完了です。

ドライバのアンインストール

1. 機器が接続された状態で『コントロールパネル』→『ハードウェアとサウンド』を クリックします。(表示方法は『カテゴリ』にしてください)



2. 『デバイスマネージャー』をクリックします。



3. 『ポート』を開き、機器が認識されていることを確認してください。

4	デバイス マネージャー	- 🗆 🗙
ファイル(E) 操作(A) 表示(Y) ヘルプ(H)		
 ■ patitite ■ @ DVD/CD-ROM ドライブ ■ IDE ATA/ATAPI コントローラー ■ IDE ATA/ATAPI コントローラー ■ IDE ATA/ATAPI コントローラー ■ IDE ATA/ATAPI コントローラー ■ イメージング デバイス ■ オーディホの入力および出力 ■ キーボード ■ コンピューター ■ サンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー ■ サンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー ■ ディスク ドライブ ■ ディスク ドライブ ■ ディスク ドライブ ■ ディスク ドライブ ■ ディスクレ アダブター ■ ディスクレ アダブター ■ パッデリ ■ ブロセッサ ■ ポート (COM と LPT) ■ ポート (COM と LPT) ■ ポート (COM と LPT) ■ マウスとそのほかのポインティング デバイス ■ モニター ■ コンドローラー ■ 印刷キュー ● 記憶域コントローラー ■ 公 ■ 記憶域コントローラー ■ 公 		

※『USB Serial Port/』以降に接続した機器の型式が表示されます。

4. 『USB Serial Port/****』を右クリックして、『削除』をクリックします。



5. 『このデバイスのドライバーソフトウェアを削除する』にチェックを入れ、『OK』 をクリックします。

デバイスのアンインストールの確認	×
USB Serial Port/PHC-D08 (COM4)	
警告: システムからこのデバイスを削除しようとしています。	
■このデバイスのドライバー ソフトウェアを削除する	
OK キャンセル	

以上でドライバのアンインストールは完了です。

Windows 10

ドライバのインストール

1. ダウンロードしたファイルを任意の場所に展開し、フォルダ内の『**Setup.bat**』 ファイルをダブルクリックしてください。

			アプリケーション ツール	PHC-D08-Driver-V1.00		- 0	×
ファイル ホーム	共有	表示	管理				\sim
$\leftarrow \rightarrow - \uparrow$	📙 > PH	IC-D08-Dr	iver-V1.00		5 V	PHC-D08-Driver-V1.00の検索	R p
✓ オ クイック アクセ	7	名前	^	更新日時	種類	サイズ	
デスクトップ	*	dri	verfiles	2016/01/19 18:31	ファイル フォルダ	<u>1</u>	
➡ ダウンロード	+	💿 Set	up	2015/12/04 14:34	Windows パッ	F 77 1 KB	
K+1X2	+						
■ ドクチャ	4						
■ ビデオ							
1 ミュージック							
onebilite							
V PC							
> 🕹 ダウンロード							
> 🔜 デスクトップ							
> 🛗 ドキュメント							
2個の項目 1個	✓ の項目を通	選択 181 /(41				

2. 『ユーザーアカウント制御』が表示された場合は、『はい』をクリックします。



3.『次へ』をクリックします。



4. ドライバのインストールが開始されます。

デバイス ドライバのインストール ウィザード ドライバをインストールしています	
ドライバをインストールしていま ます。	ごす。しばらくお待ちください。完了するまでに時間がかかることがあり
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

5.Windows セキュリティが表示された場合は、『インストール』をクリックします。

証 Windows セキュリティ		×
このデバイス ソフトウェアをインストールしますか?		
名前: CDC USB Driver for PHC-D08 《 発行元: PATLITE Corporation		
 "PATLITE Corporation" からのソフトウェアを常に信頼する(A) 	インストール(1)	インストールしない(<u>N</u>)
信頼する発行元からのドライバー ソフトウェアのみをインストールし <u>アを判断する方法</u>	てください。 安全にインストー	ルできるデバイス ソフトウェ

6.『完了』をクリックします。

דאר איז	デバイス ドライバのイン	マストール ウィザードの完了
	ドライバは、正しくこのコンピュータ 今、このコンピュータにデバイスを打 合は、最初に説明書をお読みくが	にインストールされました。 象続できます。デバイス付属の説明書がある場 ささい。
	ドライバ名 ✓ PATLITE CDC USB Dri	状態 使用できます
	< 戻る()	第二 ディンセル

以上でドライバのインストールは完了です。

本ドライバをインストールすることで、USB ポートは仮想 COM ポートとして扱われ ますので、RS-232C と同じ制御ができます。 機器の接続

1. 機器とパソコンを USB ケーブルで接続してください。 接続すると自動的にデバイスの設定が行われます。

デバイスの設定		×
USB Serial Por	t/PHC-D08 (COM4) をインストールしています	
0	セットアップが必要なファイルをシステムにインストールするまでお待ちください。これには数分 かかる場合があります。	
Y		
	閉じる	5

 2. 機器が接続された状態で『コントロールパネル』→『ハードウェアとサウンド』を クリックします。(表示方法は『カテゴリ』にしてください)



3. 『デバイスマネージャー』をクリックします。



4. 『ポート(COM と LPT)』の下に『**USB Serial Port/PHC-D08(COM*)**』が 表示されます。

(PHE-3FB2の場合は、『**USB Serial Port/PHE-3FB2(COM*)**』) ※末尾の『(COM*)』の番号は、機器の制御時に使用します。



以上で機器の接続は完了です。

ドライバのアンインストール

 機器が接続された状態で『コントロールパネル』→『ハードウェアとサウンド』を クリックします。(表示方法は『カテゴリ』にしてください)



2. 『デバイスマネージャー』をクリックします。



3. 『ポート』を開き、機器が認識されていることを確認してください。

🚔 デバイス マネージャー	2 <u>12</u>	×
ファイル(E) 操作(<u>A</u>) 表示(<u>V</u>) ヘルプ(<u>H</u>)		
⊨ → Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ № <u>№</u> №		
- 🛃 DESKTOP-CTNN6LM		
> 🔐 DVD/CD-ROM ドライブ		- 1
> 🖙 IDE ATA/ATAPI コントローラー		
> 👼 イメージングデバイス		
> 🖣 オーディオの入力および出力		
> cm キーボード		
> 🛄 コンピューター		
> 🚽 サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー		
> 💻 システム デバイス		
> 🔟 ソフトウェア デバイス		
> ディスク ドライブ		
> 「ディスプレイ アダプター		
> 🧮 ネットワーク アダプター		
> 汩 パッテリ		
プロセッサ		- 1
▶ 🗊 ポータブル デバイス		- 1
✓ 博ポート (COM と LPT)		- 1
Transformation (COM4)		_
> 📋 マウスとそのほかのポインティング デバイス		
> 🛄 EI9-		_
> 🏺 ユニバーサル シリアル バス コントローラー		
> 💼 印刷キュー		
> 🛟 記憶域コントローラー		

※『USB Serial Port/』以降に接続した機器の型式が表示されます。

4. 『USB Serial Port/****』を右クリックして、『削除』をクリックします。



5. 『このデバイスのドライバーソフトウェアを削除する』にチェックを入れ、『OK』 をクリックします。

デバイスの)アンインストールの確認	×
1	USB Serial Port/PHC-D08 (COM4)	
警告:	ステムからこのデバイスを削除しようとしています。	
⊡ 207	デバイスのドライバー ソフトウェアを削除する	
	ОК	キャンセル

以上でドライバのアンインストールは完了です。

Windows Server 2008 R2

ドライバのインストール

1. ダウンロードしたファイルを任意の場所に展開し、フォルダ内の『**Setup.bat**』 ファイルをダブルクリックしてください。

• PHC-D08-Driver-V1.00 •	▼ 100 [PHC-D08-Driver-V1.00の材	検索 🗾 🙋
整理 ▼ ライブラリに追加 ▼ 共有 ▼ 書き込む 新しいフォルダー			• 🔟 🔞
☆ お気に入り ▲ 名前 ▲	更新日時	種類	サイズ
 ダウンロード デスクトップ	2016/01/20 14:28 2015/12/04 14:34	ファイル フォルダー Windows バッチ ファ	1 KB

2. 『次へ』をクリックします。



3. ドライバのインストールが開始されます。



4.Windows セキュリティが表示された場合は、『このドライバーソフトウェアを インストールします』をクリックします。

🛞 Win	dows セキュリティ 🔀
8	ドライバー ソフトウェアの発行元を検証できません
	→ このドライバー ソフトウェアをインストールしない(N) お使いのデバイス用の、更新されたドライバー ソフトウェアが存在するかどうか 製造元の Web サイトで確認してください。
	このドライバー ソフトウェアをインストールします(1) 製造元の Web サイトまたはディスクから取得したドライバー ソフトウェアのみ インストールしてください。その他のソースから取得した署名のないソフトウェア は、コンピューターに危害を及ぼしたり、情報を盗んだりする可能性がありま す。
	詳細の表示(<u>D</u>)

5. 『完了』をクリックします。



以上でドライバのインストールは完了です。

本ドライバをインストールすることで、USB ポートは仮想 COM ポートとして扱われ ますので、RS-232C と同じ制御ができます。 機器の接続

1. 機器とパソコンを USB ケーブルで接続してください。 接続後、ポップアップが表示されます。



しばらくすると『デバイスドライバーソフトウェアが正しくインストールされました』と表示されます。



※接続した機器の型式が表示されていることを確認してください。

3. 機器が接続された状態で『コントロールパネル』→『ハードウェア』をクリックします。(表示方法は『カテゴリ』にしてください)



4. 『デバイスマネージャー』をクリックします。



5. 『ポート(COM と LPT)』の下に『**USB Serial Port/PHC-D08(COM*)**』が 表示されます。

(PHE-3FB2の場合は、『USB Serial Port/PHE-3FB2(COM*)』)

※末尾の『(COM*)』の番号は、機器の制御時に使用します。



以上で機器の接続は完了です。

ドライバのアンインストール

機器が接続された状態で『コントロールパネル』→『ハードウェア』をクリックします。(表示方法は『カテゴリ』にしてください)

ロイベロ ?	-ル パネル		
00	፼ → コントロール パネル →	▼ 🛃 コントロール パネルの検索	2
	 マントロールパネル・ コンピューターの設定を調整します ジステムとセキュリティ コンピューターの状態を確認 アイアウォールの状態の確認 マイントログの表示 ネットワークとインターネット インターネットへの接続 ネットワークの状態と多スクの表示 ハードウェア デバイスとブリンターの表示 アバイスの近の加 ブログラム、 フログラム、 フログラム、 プログラム、の提能の有効化または無効化 	 	

2. 『デバイスマネージャー』をクリックします。



3. 『ポート』を開き、機器が認識されていることを確認してください。



※『USB Serial Port/』以降に接続した機器の型式が表示されます。

4. 『USB Serial Port/****』を右クリックして、『削除』をクリックします。

릚 テノテイス マネージャー	
ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)	
WIN-9J4HEQ4E473 DVD/CD-ROM $ F>/7 $ DE ATA/ATAPI D/D = $ 4 = -\pi - F $ $2 = -\pi - F $ $2 = -\pi - F $ $3 = -\pi - F $ $5 + 2\pi - F $ $7 + 2\pi - F $	
プロパティ(R) 「躍択」。カデバイスのドライバーを削吸針、ます。	

5. 『このデバイスのドライバーソフトウェアを削除する』にチェックを入れ、『OK』 をクリックします。

デバイスのアンインストールの確認	×
USB Serial Port/PHC-D08 (COM3)	
警告: システムからこのデバイスを削除しようとしています。	
▶ このデバイスのドライバー ソフトウェアを削除する	
OK キャンセル	

以上でドライバのアンインストールは完了です。

Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

ドライバのインストール

1. ダウンロードしたファイルを任意の場所に展開し、フォルダ内の『**Setup.bat**』 ファイルをダブルクリックしてください。

🚺 l 🗋 🔂 = l	PH	IC-D08-Driver-V1.00			. 🗆 X
ファイル ホーム 共有	表示				~ Ø
🕘 🕘 = 🕇 퉬 🕨 P	HC-D08-Driver-V1.00 >		✓ C PH	HC-D08-Driver-V1.0	0の検索 👂
☆ お気に入り ^	名前	更新日時	種類	サイズ	
 ・ダウンロード デスクトップ 	Setup.bat	2016/01/19 14:26 2015/12/04 14:34	ファイル フォルダー Windows パッチ	7 1 KB	
👛 ローカル ディスク (Q → 2 個の項目]				

3. 『次へ』をクリックします。



4. ドライバのインストールが開始されます。



5. Windows セキュリティが表示された場合は、『インストール』をクリックします。



6. 『完了』をクリックします。

7	デバイス ドライバのインストール ウィザード
	デバイス ドライバのインストール ウィザードの完了
	ドライバは、正しくこのコンピュータにインストールされました。 今、このコンピュータにデバイスを接続できます。デバイス付属の説明書がある場 合は、最初に説明書をお読みください。
	ドライバ名 ✓ PATLITE CDC USB Dri… 使用できます
	< 戻る(旦) 完了 キャンセル

以上でドライバのインストールは完了です。

本ドライバをインストールすることで、USB ポートは仮想 COM ポートとして扱われ ますので、RS-232C と同じ制御ができます。 機器の接続

1. 機器とパソコンを USB ケーブルで接続してください。

接続すると自動的にデバイスの設定が行われます。

デバイスの設定		x
USB Serial Por	t/PHC-D08 (COM3) をインストールしています セットアップが必要なファイルをシステムにインストールするまでお待ちください。これには数分 かかる場合があります。	
L	」 関Uる	

2. 機器が接続された状態で『コントロールパネル』→『ハードウェア』をクリックします。(表示方法は『カテゴリ』にしてください)



3. 『デバイスマネージャー』をクリックします。



4. 『ポート(COM と LPT)』の下に『**USB Serial Port/PHC-D08(COM*)**』が 表示されます。

(PHE-3FB2の場合は、『USB Serial Port/PHE-3FB2(COM*)』) ※末尾の『(COM*)』の番号は、機器の制御時に使用します。



以上で機器の接続は完了です。

ドライバのアンインストール

機器が接続された状態で『コントロールパネル』→『ハードウェア』をクリックします。(表示方法は『カテゴリ』にしてください)

9	コントロール パネル
④ ● ▼ ↑ 📴 → コントロール パネル →	✓ C コントロール パネルの検索
コンピューターの設定を調整します	表示方法: カテコリ マ
システムとセキュリティ コンピューターの状態を確認 ゆ イベントログの表示	ユーザー アカウント 愛 アカウントの理想の変更
ネットワークとインターネット インターネットへの接続 ネットワークの状態とタスクの表示	デザイン テスクトップの背景の変更 画面の解像度の調整
バードウェア デバイスとフリンターの表示 デバイスの追加	時計、言語、および地域 言語の追加 入力方法の変更 日付と時刻の設定
プログラム プログラムのアンインストール 愛Windowsの機能の有効化または無効化	日付、時刻、または数値の形式の変更 コンピューターの簡単操作 設定の提案の表示 視覚ティスプレイの最適化

2. 『デバイスマネージャー』をクリックします。



3. 『ポート』を開き、機器が認識されていることを確認してください。



※『USB Serial Port/』以降に接続した機器の型式が表示されます。

4. 『USB Serial Port/****』を右クリックして、『削除』をクリックします。

4	デバイス マネー	ジャー	_ 🗆 X
ファイル(F) 操作(A) 表示(V)	ヘルプ(H)		
	🖹 🕅 🙀 🖏		
 ▲ ○ WIN-3TV9NCKT4D8 ▷ ○ DVD/CD-ROM ドライブ ▷ □ DE ATA/ATAPI コントロ ▷ □ キーボード ▷ □ シビューター ▷ □ サウンド、ビデオ、およびゲー ▷ ○ テイスク ドライブ ▷ ○ ディスク ドライブ ▷ ○ ディスク ドライブ ▷ ○ ディスク ドライブ ▷ ○ ディスワレイ アダブター ▷ ○ パッブリ ▷ ○ パッブリ ▷ ○ パッサ ▲ ○ パッサ 	-5- י∆ ⊐ארב -5-		
USB Serial Port Im Im	ドライバー ソフトウェアの更新(P) 無効(D)		
▷ 1 < 9,22 € 012,00,14. ▷ 1 € = 9-	削除(U)		
レージャン シリアル ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ハードウェア変更のスキャン(A)		
▶ 🚱 印刷イユー	プロパティ(R)		

5. 『このデバイスのドライバーソフトウェアを削除する』にチェックを入れ、『OK』 をクリックします。

デバイスのアンインストールの確認				
USB Serial Port/PHC-D08 (COM3)				
警告: システムからこのデバイスを削除しようとしています。				
✓ このデバイスのドライバー ソフトウェアを削除する				
ОК + †>ти				

以上でドライバのアンインストールは完了です。



T95100240 A '16.3.WEB